# Centos7安装samba服务,以及设置权限分配

Samba是在Linux和UNIX系统上实现SMB协议的一个免费软件,由服务器及客户端程序构成。SMB(Server Messages Block,信息服务块)是一种在局域网上共享文件和打印机的一种通信协议,它为局域网内的不同计算机之间 提供文件及打印机等资源的共享服务。SMB协议是客户机/服务器型协议,客户机通过该协议可以访问服务器上的共享文件系统、打印机及其他资源。通过设置"NetBIOS over TCP/IP"使得Samba不但能与局域网络主机分享资源,还能与全世界的电脑分享资源。

## 1.背景:

根据公司的信息化建设要求,需要在局域网内网搭建一台文件服务器,便于对数据的管理以及备份。

服务器选型: centos7 (本次测试选用VM安装centos7)

服务器IP地址: 192.168.1.111

文件存放位置: /var/share/public(存放公共数据)

/var/share/date(存放开发数据)
/var/share/training(存放培训资料)

• 用户描述:

• root: 管理员admin

- 组:
- technology 技术部门
- g-staff 普通用户
- 技术部门成员:
- xiaowang
- xiaohan
- 普通员工:
- xioamei

## 2.配置服务器的环境

- 配置ip
- 配置yum源 #注意使用网络yum源(centos7本地yum源无法安装samba客户端)
- 关闭iptables和selinux
- VM 选择桥接模式

#### 3.samba服务的组成

- samba是C/S(客户端/服务器)架构,监听TCP/139及TCP/445(由smbd程序监听),监听UDP/137和UDP/138(由nmbd程序监听);
- samba项目的软件包samba(主程序)、samba-common(通用程序)、samba-client(客户端程序);
- smaba主配置文件是/etc/samba/smb.conf

# 4.部署samba服务

#### 1) 部署流程

安装

- 创建用户
- 修改配置文件
- 启动、测试、上线
- 修该VM服务器网络模式为仅主机

#### 2) 安装

yum -y install samba samba-client ##本次使用yum安装

# 3)查看samba相关软件

[root@localhost ~]# rpm -qa | grep samba samba-client-4.8.3-4.el7.x86\_64 samba-common-libs-4.8.3-4.el7.x86\_64 samba-libs-4.8.3-4.el7.x86\_64 samba-4.8.3-4.el7.x86\_64 samba-client-libs-4.8.3-4.el7.x86\_64 samba-common-tools-4.8.3-4.el7.x86\_64 samba-common-tools-4.8.3-4.el7.x86\_64 samba-common-4.8.3-4.el7.noarch

## 4)创建测试用户组及用户

useradd xiaowang
useradd xiaoming
useradd xiaohan
useradd xiaomei
groupadd technology
gpasswd -a xiaoming technology
gpasswd -a xiaohan technology
groupadd g-staff
gpasswd -a xiaomei g-staff

#### 5)添加smb用户

pdbedit -a root
pdbedit -a xiaowang
pdbedit -a xiaohan
pdbedit -a xiaomei

## 6)查看smb用户

pabedit -L

# 7)修改配置文件/etc/samba/smb.conf

cp /etc/samba/smb.conf /opt/back/ vim /etc/samba/smb.conf :g/^#/d ###命令行模式删除掉所有注释行 :g/^\$/d ###删除所有空行

```
[global]
        workgroup = MYGROUP
       server string = Samba Server Version %v
       log file = /var/log/samba/log.%m
      max log size = 50
       passdb backend = tdbsam
      load printers = yes
      cups options = raw
      username map = /etc/samba/smbusers
      [public]
       comment = public
       path = /var/share/public
       public = no
       writable = no
       write list = root
        admin users = root
        [peixun]
       comment = peixun
       path = /var/share/training
      public = no
       readonly = no
       valid users = @root @technology
        comment = kaifa
       path = /var/share/devel
        readonly = no
        valid users = @root @technology
and the state of t
```

samba配置文件详解


```
Samba配置文件详细分析
vim /etc/samba/smb.conf
[global] #定义全局策略
 workgroup = MYGROUP #定义工作组
 server string = Samba Server Version %v #服务器提示字符,默认显示samba版本
 log file = /var/log/samba/log.%m #定义日志文件
 max log size = 50 #定义日志文件单个文件最大容量为50KB
 security = user #security选项将会影响客户端访问方式 #可以设置user、share、server、domain。User代表用户名和密码验证;share代表匿名访问;server
 passdb backend = tdbsam #账户与密码存储方式,smbpasswd使用老的明文格式存储账户及密码;tdbsam代表基于TDB的密文格式存储;ldapsam代表使用LDAP
 load printers = yes #客户端在10分钟内没有打开任何Samba资源,服务器将自动关闭回话。
 cups options = raw #打印属性
[homes] #共享名称
 comment = Home Directories #注释, 共享的描述信息
 browseable = no #共享目录是否可以被浏览
 writable = yes #共享目录是否可以进行写操作
[printers] #打印机共享
 comment = All Printers
 path = /var/spool/samba #打印机共享池
 browseable = no
 guest ok = no #是否允许匿名访问
 writable = no
 printable = yes
[common] #共享名称为common
 comment = Common share
 path = /common #指定共享目录
 valid users = tom jerry #有效账户列表
 create mask = 0750 #客户端上传文件的默认权限
 directorymask = 0775 #客户端创建目录的默认权限
 browseable = yes #客户端是否对所有人可见
 writable= no #是否允许写入
write list = tom #写权限账户列表
 admin users = tom #该共享的管理员,具有完全权限
 invalid users = root bin #禁止root与bin访问common共享
 guest ok = no #是否允许匿名访问
```

#### 8) 启动samba

[root@localhost ~]# systemctl restart smb
[root@localhost ~]# systemctl restart nmb


#### 9) 模拟测试以及实际环境测试

测试环境可以使用电脑端,手机端进行测试 windows环境下使用windows+r \192.168.1.111



windows测试1

Windows 安全中心 输入网络凭据	×
输入你的凭据以连接到:192.168.1	.111
root	
•••••	ଚ
□ 记住我的凭据	
用户名或密码不正确。	
确定	取消



如果需要测试其它用户可以用linux系统或者手机的ES文件浏览器 ES浏览器





#### linux测试方法

mount -o username=xiaohan,password=xiaohan //192.168.1.111//mnt